

Conversione dati da MagoNet a Mago4



Questa funzione si trova in: [Servizi](#) | [Produzione](#) | [Produzione](#) | [Conversione dati da MagoNet a Mago4](#)

Indice dei Contenuti

[Configurazione Distinta Base](#)

[Configurazione Produzione Base o Avanzata](#)

[Riepilogo](#)

Configurazione Distinta Base

La procedura di **Conversione dati da MagoNet a Mago4** permette di convertire adeguatamente, tramite opportuni movimenti di magazzino, Giacenza e Disponibilità presenti sul deposito di produzione (PROD) e Quantità in Produzione dei Dati Fiscali derivanti da Lancio e Ritorno Distinta Base.

Per poter funzionare adeguatamente la procedura necessita di due diverse causali di magazzino, disponibili importando i dati di default Basic o Produzione Base o Avanzata.

Le due causali vanno impostate nei Parametri Distinta Base; questa operazione può essere fatta manualmente oppure lanciando la procedura di Logistica **Migrazione causali di magazzino** che in automatico imposta adeguatamente le causali nei parametri.



Le causali di default di Mago.Net e le nuove causali di Mago4 sono adeguatamente configurate, si sconsiglia di modificarle.



Prima di lanciare questa procedura è necessario che i dati fiscali siano stati correttamente convertiti utilizzando le procedure e le specifiche indicate nei Servizi relativi al modulo di Logistica. Per dettagli si veda: [Migrazione causali di magazzino](#), [Migrazione saldi articoli di magazzino](#) e [Migrazione dati articoli](#).

A questo punto è sufficiente premere il pulsante Esegui per lanciare la procedura ed eseguire la conversione.

La procedura:

- analizza la Quantità in produzione derivante da procedura di Lancio e Consuntivazione produzione e le quantità disponibili sul deposito Prod;
- genera i movimenti di magazzino per rettificare Giacenza e Disponibilità su PROD.

I movimenti di magazzino sono generati utilizzando causali diverse e le quantità da spostare sono calcolate accorpondo per articolo, lotto e variante:

- **M_QINPRO** (per diminuire la Giacenza e la Disponibilità iniziale)
- **M_QDIPRO** (per diminuire la Disponibilità)



Le causali di migrazione non possono essere modificate in corso d'opera.



Il deposito da utilizzare (PROD per lo standard) viene letto dalla Fase 1 della causale impostata nei Parametri Distinta Base per il Lancio a produzione prodotto finito (L_PFIN nello Standard).

Configurazione Produzione Base o Avanzata



Queste funzionalità sono disponibili solo con: configurazione Produzione Base o Produzione Avanzata

La procedura di **Conversione dati da MagoNet a Mago4**, oltre ad eseguire quanto indicato per la Distinta Base, permette anche di portare a zero, tramite opportuni movimenti di magazzino, Giacenza e Disponibilità di alcuni depositi di produzione (PRODEST e C\LAV) che non sono più utilizzati, in base alle nuove logiche di movimentazione di Mago4. Tali quantità sono spostate su un unico deposito di produzione (PROD). Per dettagli si veda [Concetti generali sulla Movimentazione di Produzione in Mago4](#).

Prima di lanciare questa procedura è necessario che i dati fiscali siano stati correttamente convertiti utilizzando le procedure e le specifiche indicate nei Servizi relativi al modulo di Logistica. Per dettagli si veda: [Migrazione causali di magazzino](#), [Migrazione saldi articoli di magazzino](#) e [Migrazione dati articoli](#).

Per poter funzionare adeguatamente la procedura necessita di diverse causali di magazzino, per allineare giacenza e disponibilità. Queste causali, insieme alle nuove causali utilizzate in Mago4 per la movimentazione di produzione, sono disponibili nei dati di default della Produzione Base o Avanzata.

Queste causali, utilizzate per effettuare i movimenti di magazzino di allineamento e per rettificare il deposito di produzione su cui confluiscono tutti i saldi, devono essere opportunamente indicate nei Parametri Distinta base e nei Parametri di produzione prima di lanciare la procedura di conversione. Questa operazione può essere fatta manualmente oppure lanciando la procedura di **Migrazione causali di magazzino** che in automatico imposta adeguatamente sia le causali che il deposito.



Le causali di default di Mago.Net e le nuove causali di Mago4 sono adeguatamente configurate, si sconsiglia di modificarle.

A questo punto è sufficiente premere il pulsante Esegui per lanciare la procedura ed eseguire la conversione.

La procedura:

- analizza Giacenza e Disponibilità sui depositi **PRODEST** e **CLAV** (con eventuali Specificatori);
- genera diversi movimenti di magazzino per spostare tali quantità su PROD.

I movimenti di magazzino sono generati in base al Deposito di partenza raggruppato per Tipo specificatore e Specificatore mentre le quantità da spostare sono calcolate accorparendo per articolo, lotto e variante.

I movimenti generati utilizzano causali diverse:

- **M_M4-GIA** (per spostare la Giacenza)
- **M_M4-DIS** (per spostare la Disponibilità)
- **M_M4-DS-** (per diminuire la Disponibilità)
- **M_M4-DS+** (per aumentare la Disponibilità)



Le causali di migrazione e il deposito di Produzione impostati nei Parametri di Produzione non possono essere modificati in corso d'opera.



I depositi di partenza (PRODEST e C\LAV nello standard) da cui prendere le quantità da spostare su PROD sono letti:

- dalla Fase 2 della causale impostata nei Parametri di Produzione\Causali Esterne per l'impegno delle materie prime (M_LMPE nello Standard)
- dalla Fase 1 della causale impostata nei Parametri di Produzione\Causali Esterne per lo scarico delle materie prime (M_RMPE nello Standard).



Se viene rilasciato il messaggio *Errore i vecchi depositi di Mago.Net non sono stati trovati nei parametri di produzione* verificare quindi che siano presenti sulle causali M_RMPE e M_LMPE i rispettivi depositi (per lo standard C\LAV in Fase 1 e PRODEST in Fase 2).

Riepilogo

Ricapitolando, in qualsiasi configurazione, una volta aggiornato il database di Mago.Net a Mago4 da console, occorre effettuare alcune operazioni necessarie per la migrazione dei dati di magazzino generali:

- **caricare attraverso la console i dati di default Basic, Produzione Base o Avanzata relativi alle causali di magazzino impostando l'opzione senza sovrascrivere.** Questa operazione tra le altre cose, consentirà di aggiungere le nuove causali di magazzino di produzione e le causali di migrazione senza aggiornare le eventuali causali personalizzate presenti sul database.
- **lanciare la procedura di Migrazione causali di magazzino.** Questa operazione consentirà tra le altre cose di impostare in automatico i Parametri Distinta Base e i Parametri di produzione.
- **lanciare la procedura di Migrazione saldi articoli;**
- **lanciare la procedura di Migrazione dati articoli;**
- **lanciare la ricostruzione saldi di magazzino.**



Dopo aver eseguito queste operazioni vi consigliamo di verificare che i dati siano stati correttamente convertiti.

Per informazioni relative a queste procedure vi consigliamo di consultare le specifiche pagine di help.

Una volta verificato che i dati fiscali siano corretti, per convertire i dati di produzione è sufficiente:

- **lanciare la procedura di Conversione dati da MagoNet a Mago4.**

Questa procedura rettificherà Giacenza, Disponibilità e Quantità in produzione derivante la Lancio e Consuntivazione Distinta Base e farà anche confluire Giacenza e Disponibilità dei depositi non più utilizzati su di un unico deposito di Produzione.

Vedi anche

- [Concetti generali sulla Movimentazione di Produzione in Mago4](#)
- [Migrazione causali di magazzino](#)
- [Migrazione dati articoli](#)
- [Migrazione saldi articoli di magazzino](#)